



plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

ВНИМАНИЕ! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, крайне важно сначала выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки деталей потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) — на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но **важно знать:** в выкройке, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в выкройку — удлинить или укоротить детали соответственно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

Обхват талии

Измеряется вокруг самого узкого участка в области талии, чуть выше пупка.

Обхват груди

Измеряется вокруг грудной клетки по самым выступающим точкам. Следите, чтобы сантиметровая лента располагалась горизонтально.

Обхват бедер

Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц. Сантиметровая лента должна располагаться горизонтально.

Длина спины до талии

Измеряется от седьмого шейного позвонка до повязанной на талии ленты.

Обхват руки (плеча)

Сантиметровая лента проходит вокруг самой широкой части руки.

Длина рукава от горловины

Измеряется от горловины посередине плечевого ската, затем по согнутой в локте руке до точки на 1 см ниже запястья.

Высота сидения

Сядьте прямо на плоский стул. Измеряется вертикальное расстояние от линии талии сбоку до сидения.

ВНИМАНИЕ! Сантиметровая лента не должна огибать выпуклость бедра! Для данного измерения **лучше использовать линейку**.

СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ВХОДЯТ В ТАБЛИЦУ, НО ОНИ ТАКЖЕ ВАЖНЫ.

Длина ноги

(по внутренней поверхности)

Измеряется от паховой области по внутренней стороне ноги до пола.

Обхват бедра


Измеряется вокруг ноги — в самой широкой области бедра.

Длина плечевого изделия

Измеряется от седьмого шейного позвонка посередине спины до предполагаемого низа изделия в готовом виде.

Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты на талии до предполагаемого низа изделия в готовом виде.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
УЛУЧШЕННЫЕ ВЫКРОЙКИ!
Они оптимизированы для улучшения посадки изделий на фигуре и теперь больше соответствуют параметрам в таблице размеров. Сама таблица осталась без изменений.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM, РАЗМЕР ЧАШКИ БЮСТГАЛЬТЕРА – С

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава от горловины	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5



КАК ПЕРЕСНЯТЬ ВЫКРОЙКИ



52
50
48
46
44
42
40
38

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, метки, внутренние линии и надписи на выкройки. Красная линия между двумя метками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать целую. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась целая деталь.




Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на части. После копирования их нужно склеить по указанным линиям, совмещая одноименные контрольные метки.



Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани (если в модели предусмотрены кокетки, рельефы, отделочные швы и т. п.). Если даны несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.



Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например листочка кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба обозначена пунктиром.



СКОЛЬКО НУЖНО МАТЕРИАЛА?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

● В описаниях план раскладки дается для материалов шириной 140 см. Если ваш материал имеет другую ширину, следует продумать, сколько материала понадобится в вашем случае. Можно разложить выкройки на столе, обозначив ширину предполагаемого материала, чтобы примерно понять, как оптимально сделать раскладку и какое количество материала необходимо.


● Если материал имеет крупный рисунок, рисунок в клетку или полоску (требующий подгонки), ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов, так чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;

● **принт/монораппорт** — это один крупный рисунок на материале;

● **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и тщательно отутюжить ткань перед раскроем.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫКРОЕК НА МАТЕРИАЛЕ

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать в направлении нитей основы (на трикотажных полотнах — в направлении петельных столбиков). Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке материалов.

Важно! Смотрите план раскладки: некоторые детали нужно выкроить несколько раз.

РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МАТЕРИАЛА

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Выкраивать правую и левую детали изделия нужно в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Сгибы получаются с двух сторон.



Важно! Редакция журнала не может нести ответственность за возможные ошибки в расчете количества материала или его выбор. Чтобы избежать проблем, сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т. д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБ

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы!

Поэтому при раскрое к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см — к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см — припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см.
- 2 см — по окату рукава;
- 2 см — для остальных швов;
- 3-6 см на подгиб низа;
- 1 см — по периметру прямоугольных деталей.

B10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10


9с



ШИТЬЕ ТЕХНОЛОГИЯ


КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.




НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.



НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.



СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.




Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.




Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.




Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорожковую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.



Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.




Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленты застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).




ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ

Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.



Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.




◁ C10

9d




D10 ▷


Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2-4 мм) с краем застежки изделия.



Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.




Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.




Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.



Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.




Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.




Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сутюжить посадку по окату рукава так, чтобы передний край подошвы утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


СБОРКИ



Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для ссбаривания деталей. Строчки ссбаривания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5-6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не ссбаривать.



Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Сосборить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.



Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно ссборенному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки ссбаривания и, при необходимости, приутюжить шов.

E10

2 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Длина по средней линии спинки 82 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34 и 36	38 и 40	42 и 44	46	48 и 50	52	54
Основной материал, ширина 140 см						
1,40 м	1,45 м	1,55 м	1,70 м	1,80 м	1,90 м	2,10 м

Дополнительно: кромка для швов, 1 потайная застежка-молния длиной 40 см, 50 см эластичной тесьмы с противоскользящим краем шириной 1 см, 2,10 м см пластиковой рулонной косточки шириной 0,5 см.

ДЕТАЛИ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 боковая часть переда | 5 боковая часть спинки |
| 2 центральная часть переда | 6 центральная часть спинки |
| 3 переднее полотнище юбки | 7 заднее полотнище юбки |
| 4 рукав | |

Важно! Объединить части выкроек 3 и 7 в цельные детали, совмещая одноименные метки.

НАЧЕРТИТЬ ДЕТАЛИ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ

- 8** — бейка горловины переда (2 детали) длиной 26,5–28–29,5–30,5–31,5–33–34,5–36–37–38,5–40 см, шириной 2 см;
- 9** — бейка горловины спинки (2 детали) длиной 19,5–20–20,5–21–21,5–22–22,5–23–23,5–24–24,5 см, шириной 2 см;
- 10** — кулиска для косточки в боковом шве (2 детали) длиной: для размера 34–28 см, для размеров 36–42–27,5 см, для размеров 44–54–27 см, шириной 2 см;
- 11** — кулиска для косточки на передне (2 детали): длиной 38–38,5–39–39,5–40–40,5–41–42–42,5–43–43,5 см, шириной 2 см;
- 12** — кулиска для косточки на спинке (2 детали) длиной: для размеров 34–38–30,5 см, для размеров 40–46–31 см, для размеров 48–54–32 см, шириной 2 см;

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК


И ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Участок среза **A** оката рукава **4** между контрольными метками выкроить без припуска. Срезы горловины **B** и **C** частей переда **1** и **2** и спинки **5** и **6** выкроить без припуска. Выкроить припуск 2 см у нижних срезов кулисок для косточек **10**, **11** и **12**.
- Проложить кромку для швов по срезам горловины **B** и **C** частей переда **1** и **2** и спинки **5** и **6**.
- После стачивания деталей швы настрачиваются, если не указано иное.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Перед, переднее полотнище юбки, кулиски для косточек переда

- 1.** Разрезать вытачки на переднем полотнище юбки **3**, не доходя ок. 0,5 см до их нижних концов. Притачать переднее полотнище юбки сначала к боковым частям переда **1**, затем к центральной части переда **2**.



Основной материал, размеры 34–50
1/2 ширины ткани = 70 см



F10

E10



2. Нижний конец каждой кулиски для косточек переда **11** заутюжить на изнаночную сторону. Перегнуть (не заутюживая) кулиску вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Наметать кулиску по срезу рельефа **(Е)** центральной части переда и соответствующему срезу вытачки переднего полотнища юбки с лицевой стороны. Нижний конец кулиски должен располагаться на 1 см ниже нижнего конца вытачки.

3. Стачать срезы рельефа **(Е)** центральной и боковой частей переда и далее срезы вытачки переднего полотнища юбки, притачивая кулиску.

4. Разутюжить шов и кулиску, совмещая среднюю линию кулиски с линией шва. Боковые сгибы кулиски настрочить по изделию в край.

5. Отрезать два куска рулонной косточки длиной на 1 см меньше длины кулиски. Вставить каждую косточку в кулиску, следя, чтобы нижний конец косточки попал между припуском конца кулиски и кулиской. Наметать верхний конец кулиски по горловине переда.

Бейка горловины переда

6. Наложить бейку горловины переда **8** лицевой стороной на изнаночную сторону переда и притачать внешнюю сторону бейки к срезу горловины.

7. Отогнуть бейку наружу, шов заутюжить на бейку. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Открытый срез бейки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания в край.

8. С изнаночной стороны застрочить бейку на угол по средней линии, придавая горловине V-образную форму.

Спинка, заднее полотнище юбки, кулиски для косточек спинки

9. Стачать средние срезы заднего полотнища юбки **7** от точки, расположенной на 2 см ниже нижнего конца застежки, до шлицы.

10. Разрезать вытачки на заднем полотнище юбки, не доходя ок. 0,5 см до их нижних концов. Притачать заднее полотнище юбки сначала к боковым частям спинки **5**, затем к центральной части спинки **6**.

11. Обработать кулиски для косточек **12** в рельефах спинки/вытачках заднего полотнища юбки и вставить косточки по аналогии с кулисками и косточками переда/переднего полотнища юбки (см. пункты **2-5**).

Потайная застежка-молния

12. Обработать потайную застежку-молнию в заднем среднем шве. Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку с желобками, чтобы строчки притачивания были проложены точно рядом со звеньями застежки-молнии.

13. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

14. Приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.

15. Открыть застежку-молнию, смещая замок застежки вниз. Установить на швейной машине специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

16. Притачать левую часть застежки-молнии так, чтобы звенья застежки располагались в соответствующем желобке. Аналогично притачать правую часть застежки-молнии.


17. Закрыть застежку-молнию. С изнаночной стороны стачать открытый участок шва спинки (2 см) ниже концов строчек притачивания, используя однорожковую лапку. При желании настрочить ленты застежки-молнии на припуски шва.

Части бейки горловины спинки

18. Наложить одну часть бейки горловины спинки **9** лицевой стороной на изнаночную сторону части спинки и притачать внешнюю сторону бейки к срезу горловины.

19. Конец бейки у застежки-молнии подогнуть внутрь. Отогнуть бейку наружу, шов заутюжить на бейку. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Открытый срез бейки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания в край.

Основной материал, размеры 52-54
1/2 ширины ткани = 70 см



plak-/lijmvlak - niet afknippen



F10

G10

9g



Перед, спинка и кулиски для косточек в боковых швах

20. Нижний конец каждой кулиски для косточки в боковом шве **10** заутюжить на изнаночную сторону. Перегнуть (не заутюживая) кулиску вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Наметать кулиску по боковому срезу переда с лицевой стороны.

21. Стачать боковые срезы переда и спинки, втачивая кулиски. Разутюжить шов и кулиску, совмещая среднюю линию кулиски с линией шва. Боковые сгибы кулиски настроить по изделию в край.

22. Отрезать два куска рулонной косточки длиной на 1 см меньше длины кулиски. Вставить каждую косточку в кулиску, следя, чтобы нижний конец косточки попал между припуском конца кулиски и кулиской. Наметать верхний конец кулиски по срезу проймы изделия.

Рукава

23. Обработать участки окатов рукавов **4** между контрольными метками узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой краевой строчкой на оверлоке.

24. Отрезать два куска эластичной тесьмы длиной по 18,5 см плюс припуски (при необходимости уточнить длину тесьмы на примерке) и настроить тесьму, растягивая ее, с изнаночной стороны каждого рукава на расстоянии 1 см от обработанного края оката.

25. Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в нижние участки пройм изделия, совмещая контрольные метки.


Завершение обработки

26. Обработать низ рукавов швом вподгибку шириной 1 см.

27. Подгиб низа заднего полотнища юбки отогнуть на лицевую сторону и обтачать срезы шлицы (**Н**). Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону и выправить края шлицы на обтаченных участках. Припуски шлицы заутюжить на изнаночную сторону и застрочить на расстоянии 1 см от края (можно подшить потайными стежками). Обработать низ изделия швом вподгибку.



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!



СЛОВАРЬ

AANSluitLIJN - линия соединения
 AFKNIPLIJN BOVENZAK - линия отреза, подкладка кармана
 AFKNIPLIJN MODEL - линия отреза
 AFKNIPLIJN RECHTS - линия отреза, правая деталь
 AFKNIPLIJN ZAKINGANG - линия отреза, вход в карман
 BELEGLIJN - линия/срез обтачки, подборта
 BELEG - обтачка, подборт
 DEEL - деталь
 DOORKNIPLIJN - линия разреза/прореza
 DRUKKER - кнопка
 FIGUURNAAD - вытачка
 HALS - горловина
 Knoor - пуговица
 KNOOPS GAT - прорезная петля
 Klerlijn - линия клапана
 LINKS - слева, левая деталь
 M.A. - MIDDENACHTER - ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали
 M.A. R.V.DR. - MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD - ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали, напр. нити основы
 M.V. - MIDDENVOOR - ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали
 M.V. R.V.DR. - MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD - ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали, напр. нити основы
 NESTEL - люверс
 OPENING RECHTS - открытый участок/отверстие, правая деталь
 OVERNEEMIJN - скопировать по этой линии

PLOOI - складка
 PLOOILIJN - линия складки
 RECHT VAN DRAAD - направление нити основы
 RIMPELEN - сосборить
 RITS - застежка-молния
 RITS LINKS MODEL - застежка-молния, слева/левая деталь
 R.V.DR. - направление нити основы
 SPLIT - застежка/разрез/шлица
 SPLIT MODEL - застежка/разрез/шлица
 STIKLIJN - линия строчки/шва
 STIKLIJN MODEL - линия строчки/шва
 STIKLIJN PLOOI - линия стачивания складки
 VERLENGEN - удлинить
 VOOR - передняя часть, к переду
 VOUWLIJN - линия сгиба
 VOUWLIJN BELEG - линия сгиба обтачки/подборта
 VOUWLIJN BELEG MODEL - линия сгиба обтачки/подборта
 VOUWLIJN BELEG SPLIT - линия сгиба обтачки/подборта, застежка/разрез/шлица
 VOERINGLIJN - линия (срез) подкладки
 ZAKINGANG - вход в карман
 ZIJNAAD - боковая линия/шов
 ZAK - карман
 ZAKLIJN - линия притачивания кармана
 ZELFKANT - кромка ткани
 ZELFKANT STOF ENKEL - кромка ткани, материал в один слой

F10

G10

9g

